



# Mode Opérateur




## Ouvrir le Gestionnaire de Serveur




Cliquer sur **Suivant >**.




Nous sélectionnons **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**.  
Cliquer sur **Suivant >**.




Nous allons l'installer sur le serveur dédié, nous sélectionnons **DNS-2016**.  
Cliquer **Suivant >**.




Cliquer **Serveur DNS**.




Une autre fenêtre s'affiche nous indiquant que nous avons besoin d'installer d'autre service  
Cliquer sur **Ajouter des fonctionnalités**.




Une autre fenêtre s'affiche nous indiquant des warnings  
Cliquez sur **Continuer**.




Cliquez sur **Suivant >**.




Cliquer sur **Suivant >**.



Cliquer sur **Suivant >**.




Cocher **Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire**.  
Cliquez sur **Installer**.




Une fois installé, sur notre serveur principal nous allons dans l'administration DNS.




Nous arrivons sur cette interface




Ouvrir les propriétés en cliquant sur **Propriétés**.



Dans l'onglet **Serveurs de noms**.



Nous rajoutons notre nouveau serveur dns **dns-2016**, puis nous cliquons sur **OK**.




Dans l'onglet **Transfert de zone**.

Nous cochons la case **Autorisé les transferts de zone**.

Nous cochons la case **Uniquement vers les serveurs listés dans l'onglet Serveurs de noms**.


Nous cliquons sur **OK**.




Une fois installé, sur notre serveur secondaire nous allons dans l'administration DNS.




Nous constatons qu'il n'y a aucune zone d'enregistré.



Nous cliquons sur **Configurer un serveur DNS...**



Nous cliquons sur **Suivant >**.




Cocher la case **Créer une zone de recherche directe**.

Cliquer sur **Suivant >**.



Cocher la case **Un fournisseur de services Internet gère la zone**.

Cliquer sur **Suivant >**.



Rentrer le nom de notre DNS **EXEMPLE.LOCAL**.

Cliquer sur **Suivant >**.

Assistant Nouvelle zone

**Nom de la zone**  
Quel est le nom de la nouvelle zone ?

Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de noms DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société (par exemple, microsoft.com) ou d'une partie du nom de domaine (par exemple, nouvelle\_zone.microsoft.com). Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS.

Nom de la zone :  
EXEMPLE.LOCAL

< Précédent   Suivant >   Annuler

Rentrer l'adresse IP de notre serveur DNS **192.168.1.84**.

Cliquer sur **Suivant >**.

Assistant Nouvelle zone

**Serveurs DNS maîtres**  
La zone secondaire est copiée à partir d'un ou de plusieurs serveurs DNS.

Spécifiez les serveurs DNS à partir desquels vous voulez copier la zone. Les serveurs sont contactés dans l'ordre indiqué.

Serveurs maîtres :

| Adresse IP                                              | Nom de domaine ... | Validé |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <Cliquez ici pour ajouter une adresse IP ou un nom DNS> |                    |        |
| ✓ 192.168.1.84                                          | SRV-2016           | OK     |

Supprimer  
Monter  
Descendre

< Précédent   Suivant >   Annuler

Cocher la case **Oui, il doit rediriger les requêtes vers les serveurs DNS**.  
Rajouter l'adresse IP de notre serveur DNS **192.168.1.84**.  
Cliquez sur **Suivant** >.


The screenshot shows the 'Assistant Configuration d'un serveur DNS' window with the 'Redirecteurs' tab selected. The title bar reads 'Assistant Configuration d'un serveur DNS'. Below the title, there is a section titled 'Redirecteurs' with a sub-header 'Les redirecteurs sont des serveurs DNS vers lesquels ce serveur envoie les requêtes auxquelles il ne peut pas répondre.' To the right of this text is a small icon of a server. Below this, a question is posed: 'Ce serveur DNS doit-il rediriger des requêtes ?'. There are two radio button options: the first is selected and reads 'Oui, il doit rediriger les requêtes vers les serveurs DNS ayant les adresses IP suivantes :', and the second is 'Non, il ne doit pas rediriger les requêtes'. Below the first option is a table with three columns: 'Adresse IP', 'Nom de domaine co...', and 'Validé'. The first row of the table contains a green checkmark, the IP '192.168.1.84', the domain 'SRV-2016', and the status 'OK'. Above this row is a text box with the placeholder '<Cliquez ici pour ajouter une adresse IP ou un nom DNS>'. To the right of the table are three buttons: 'Supprimer', 'Monter', and 'Descendre'. Below the second radio button option is a note: 'Si ce serveur n'est pas configuré pour utiliser des redirecteurs, il peut toujours résoudre des noms en utilisant des serveurs de noms racines.' At the bottom of the window are three buttons: '< Précédent', 'Suivant >', and 'Annuler'.

| Adresse IP                                              | Nom de domaine co... | Validé |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| <Cliquez ici pour ajouter une adresse IP ou un nom DNS> |                      |        |
| 192.168.1.84                                            | SRV-2016             | OK     |

Nous cliquons sur **Terminer**.

The screenshot shows the final screen of the 'Assistant Configuration d'un serveur DNS' window. The title bar reads 'Assistant Configuration d'un serveur DNS'. On the left side, there is a large icon of a server. The main text area has a heading 'Fin de l'Assistant Configuration d'un serveur DNS' followed by a paragraph: 'Vous avez terminé l'Assistant Configuration d'un serveur DNS avec succès. Lorsque vous cliquerez sur Terminer, les paramètres suivants seront sauvegardés.' Below this is a section titled 'Paramètres :' containing a list box with three items: 'Serveur DNS à configurer : DNS-2016', 'Zone de recherche directe à créer : EXEMPLE.LOCAL', and 'Adresse IP du redirecteur : 192.168.1.84'. Below the list box is another paragraph: 'Configurez les hôtes qui utiliseront ce serveur DNS pour pointer vers ce serveur DNS pour la résolution des noms, puis vérifiez la résolution des noms à l'aide de nslookup.' At the bottom, there is a final instruction: 'Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.' At the bottom of the window are three buttons: '< Précédent', 'Terminer', and 'Annuler'.

Depuis l'interface d'administration DNS du serveur secondaire la zone DNS est bien là, mais pas encore active.



Au bout de quelque seconde, elle s'active

